

## GINIS Express SQL

### UCR – Automatické předkontace


Pokud už nechcete pořizovat pořád dokola opakující se účetní operace, požádejte si o rozšíření modulu UCR automatické předkontace. Zrychlíte a zjednodušíte si tím pořizování účetních dokladů.

Nastavené rozšíření o funkci Předkontace je nutné povolit parametrem PPK. Úloha se následně obsluhuje z **menu Souhrn- Změny – Správci Správce automatických předkontací** – na výběr je volba Účetnictví nebo Rozpočet. Při pořizování účetního dokladu se lze slově **Su** libovolně přepínat **klávesou/tlačítkem F4** z režimu běžného pořizování do režimu automatických kontaktů a naopak.

Úlohu předkontací lze také spustit pomocí tlačítka na nástrojové liště umístěné v horní části obrazovky.



Při prvotním otevření se zobrazí okno s dotazem, zda vytvořené kontace budou společné pro více organizací nebo ne.



Poté se otevře okno **Výběr automatické předkontace**, na kterém se nová kontace vytvoří pomocí tlačítka **Nový** umístěného v levé části okna.

Při vytváření se detail kontace skládá ze dvou záložek **Hlavička** a **Kontace**

Na záložce **Hlavička** se zadávají popisné údaje, např. název a číslo předkontace. Pro odlišení a snadnější orientaci se jednotlivé kontace přiřazují do skupin. Zapiše se nový název skupiny nebo je možné vybrat z existujících skupin kontaktů.

Detail kontace

**Hlavička** Kontace

**Hlavička kontace**

Modul: UCR Orgnum: 2093

Rok: 2023 Druh: účetnictví

Skupina: Přeučtování

Číslo: 61001

Název: Přeučtování nákladů

Platnost od: 01.01.2023

Platnost do: 31.12.2999

Ok Zrušit

Na záložce **Kontace** se definuje samotný způsob zaúčtování

Úprava kontace [61001 - Přeučtování nákladů]

**Hlavička** Kontace

| ř.                                    | Su  | Au  | Kap | OdPa | Pol | Zj   | Uz | Orj | Org          | Md | Dal | Popis řádku             |
|---------------------------------------|-----|-----|-----|------|-----|------|----|-----|--------------|----|-----|-------------------------|
| Klikněte zde pro definici filtru      |     |     |     |      |     |      |    |     |              |    |     |                         |
| Klikněte zde pro přidání nového řádku |     |     |     |      |     |      |    |     |              |    |     |                         |
| 1                                     | 377 | 350 |     |      |     |      |    |     |              |    |     | přeučtování             |
| 2                                     | 501 | 350 |     |      |     | 240  |    |     | =0-R1.M/1.21 |    |     | odúčtování - oprava     |
| 3                                     | 343 | 36  |     |      |     | R2.Z |    |     | =0-R1.M-R2.M |    |     | odúčtování DPH - oprava |

**Legenda**

- zastaví pořizovač a umožní změnit hodnotu
- zastaví pořizovač a nabídne výběr z nápovědy ÚR
- opakování hodnoty z předchozí předkontace
- obsahuje komentář
- obsahuje zástupné znaky

Nový řádek Duplikovat

Odstranit Nahoru


Vlastnosti Dolů

Ok Zrušit


Jak vytvořit automatickou předkontaci si ukážeme na zobrazeném příkladu kontace.

Definice chování předkontace se nastavuje pro každé slovo účetního zápisu samostatně, přičemž slova, které se v účetním zápisu neobjevují, není třeba upravovat.

Slovo Su znázorněné kontace je vyplněno u prvního, druhého i třetího řádku stejným způsobem. Je zadaná konstanta, která bude předplněna do příslušného slova účetní věty.




Slovo Au je zadáno jako konstanta obdobným způsobem jako slovo Su. Na záložce **Funkce** je navíc zadán popis zápisu daného řádku. Pokud jsou označena obě políčka (TP), znamená to, že funkce nezastaví předkontaci, ale na pozadí se uloží zadaný popis zápisu. Pokud je označeno pouze políčko (T), funkce zastaví předkontaci a dovolí přednastavený popis zápisu upravit. Tímto označením získá pole Au oranžové zbarvení, upozorňuje uživatele na zadaný komentář. Na příkladu je popis zápisu uveden u všech znázorněných řádků předkontace. Je smysluplné vyplňovat pouze u jednoho slova účetní věty v daném řádku.



Na příkladu zobrazené kontace značí barevné odlišení u slova Org v prvním řádku, že i toto slovo má nastavené vlastnosti na záložce Funkce. Zatřetí políčka (Q) předkontaci zastaví a umožní uživateli hodnotu zadat ručně, popřípadě použít nápovědu z rozvrhu.

Stejná vlastnost je označena u sloupce Md v prvním řádku. Funkce opět zastaví předkontaci a uživatel zadá příslušnou částku.



U slova ZJ ve druhém řádku nejsou označeny žádné vlastnosti na záložce Funkce, proto pole není barevně odlišeno. Je vyplněno pouze pole **Konstanta** na záložce **Hodnota** a obsahuje hodnotu 240.

U slova Zj ve třetím řádku je možné použít buď pole Konstanta obdobně jako u druhého řádku nebo využít pole **Odkaz** a pomocí něho předplnit hodnotu z uvedeného řádku a sloupce. V tomto případě je odkaz na druhý řádek a sloupec Zj, tedy na hodnotu 240

Vlastnosti (č. 61001, ř. 3, sl. Zj)

Hodnota    Funkce    Filtr

**Hodnota**

☐ Konstanta: 0

☐ XConst

☒ Odkaz    (-) řádek    sloupec

☐ 2    Zj

☐ Proměnná    0

☐ Vzorec:

Komentář:

Ok    Zrušit

Slovo Orj ve druhém řádku se odlišuje zelenou barvou. To je způsobeno zatržením políčka (H). Tato funkce je dostupná pouze pro slova Su až Org a ke zvolenému slovu zobrazí nápovědu z rozvrhu.

Vlastnosti (č. 61001, ř. 2, sl. Orj)

Hodnota    Funkce    Filtr

**Režim funkce**

☒ (H) - Nápověda

☒ (Q) - Doplnění

☐ (+) - Zadání slova po částech (Uz, Org)

☐ (G) - Opakování předchozí

☐ (I) - Přednastavit část

☐ (T) - Zastavit na doplnění popisu řádku

☐ (P) - Nezastavovat (popis řádku na pozadí)

Popis zápisu

☐ (z) - Zástupné znaky ostatních modulů

Ok    Zrušit

Ve slovech MD a Dal se předkontakci vyvolávají číselné hodnoty, proto kromě nejčastěji používané konkrétní nulové hodnoty v poli **Konstanta** lze použít i matematickou operaci v poli Vzorec.

**Je nutné pamatovat, že matematické operace se provádí postupně od první k poslední bez respektování matematických pravidel a možnosti použití závorek.**

Ve vzorci je možné použít i odkaz na jednotlivé řádky. V uvedeném příkladu je zobrazen vzorec 0-**R1.M**/1.21, kdy symbol R1.M dosadí hodnotu ze zadaného řádku a sloupce, v tomto případě z prvního řádku a sloupce Md.

Příklad použití číselných hodnot:


**R3.M** = do zadávaného pole předkontace přenese stranu Md třetího řádku účetního zápisu

**R2.D** = do zadávaného pole předkontace přenese stranu DAL druhého řádku účetního zápisu


**X.A** = do zadávaného pole předkontace dosadí rozdíl Md-DAL všech předchozích řádku aktuálního účetního dokladu. *Vhodné vyplňovat u posledního řádku předkontace.*

**X.P** = do zadávaného pole předkontace dosadí rozdíl DAL-Md všech předchozích řádku aktuálního účetního dokladu. *Vhodné vyplňovat u posledního řádku předkontace.*

U slova MD ve druhém a třetím řádku je vyplněno pole Vzorec. *U čísel se pro oddělení desetinných míst používá desetinná tečka.*



Chování vytvořené předkontace je možné otestovat pomocí tlačítka **Test**. Na přednastavených parametrech není potřeba nic měnit a po stisknutí tlačítka **Ok** úloha automaticky vygeneruje účetní zápisy. Zkušební doklad se provádí pouze pro test chování předkontace a nikam se neukládá.



Tímto způsobem je možné vytvořit kontace pro často používané účetní případy. Tím se zrychlí jejich pořizování a zároveň se sníží riziko možných chyb.